

# ドコモビジネスWi-Fi

## 自動ログイン（IEEE802.1x認証）設定方法 その他機器

- ご利用の環境やOSによっては表示が異なる場合があります。
- 設定は[ドコモの公衆Wi-Fiスポット](#)内で行ってください。

Wi-Fiスポット検索URL [https://dwifi.mapion.co.jp/b/d\\_wifi/](https://dwifi.mapion.co.jp/b/d_wifi/)



スマートフォンなどで  
こちらのQRコードを読み取ると  
Wi-Fiスポット検索へアクセスできます。

\* 「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。

## 事前確認（ユーザID/ドコモビジネスWi-Fiパスワードの確認）

- [ドコモビジネスWi-Fi設定サイト](#)※で以下を確認します。  
ユーザID（ビジネスdアカウントのID）の確認  
ドコモビジネスWi-Fiパスワードの設定、確認

※ドコモビジネスWi-Fiの契約をされている方のみサイトへのアクセスが可能です。  
※サイトへのアクセスにはビジネスdアカウントでのログインが必要になります。

設定サイトURL <https://wifi.smt.docomo.ne.jp/cgi7/biz-memberpwdedt>



スマートフォンなどで  
こちらのQRコードを読み取ると  
設定サイトへアクセスできます。



① 「ID/パスワード」タブを押下します。



② ビジネスdアカウントのID、  
ドコモビジネスWi-Fiパスワードを  
確認します。



未設定の場合は「パスワードを設定する」  
を押下します。

※ドコモビジネスWi-Fiパスワードが未設定の場合、  
「(設定が必要です)」と表示されます。

## 設定項目例 ※機器によっては設定できない場合がございます。

	EAP-TTLS認証	EAP-PEAP認証
ネットワーク名 (SSID)	0001docomo	
セキュリティ	WPA/WPA2-Enterprise	
EAP方式	TTLS	PEAP
フェーズ2認証	PAP	MSCHAPV2
CA証明書	システムの証明書を利用	
ドメイン	wrfs.m-zone.jp	m-zone.jp
ID	ビジネスdアカウントID-biz@docomo 例) ビジネスdアカウントIDが“sample.taro”の場合 : sample.taro-biz@docomo	
匿名ID	anonymous	-
password	ドコモビジネスWi-Fiパスワード ※「事前確認」で設定、確認したパスワードを入力	
プロキシ	なし	
IP設定	DHCP	