

# Arcstar Smart PBX

## 操作マニュアル 電話帳サービス設定編 【Windows】

2020年 9月

ver 1.1

本マニュアルはArcstar Smart PBXの「電話帳サービス」機能の設定マニュアルです。Arcstar Smart PBX アプリの操作マニュアルと合わせてご利用ください。

※電話帳サービス機能のご利用に別途電話帳サービスのご契約が必要です。

# 電話帳サービス設定連携設定

## 電話帳サービス設定を利用する

電話帳サービス設定を行うことで、着信時に電話帳サービスの登録データを表示させたり、Smart PBXの通話履歴を電話帳サービスに反映させる等、Smart PBXと電話帳サービスの連携が可能になります。




1 タブの[設定]をクリックし、設定一覧の[電話帳サービスの設定]をクリックします。

2 「電話帳サービス」を[オン]にします。

# 電話帳サービス設定連携設定

## 電話帳サービス設定を利用する

電話帳サービス設定サーバの設定を行います。  
電話帳サービス設定をご利用いただくための設定になります。




3 ご利用の電話帳サービスを選択します。

※「PA for Salesforce」をご利用の場合は、  
スマートフォン版のSmart PBXアプリで設定してください。  
(Windows版アプリでは「PA for Salesforce」はご利用いただけません。)

# 電話帳サービス設定連携設定

## 電話帳サービス設定を利用する



4

電話帳サービス設定のサーバのURLを入力します。  
※「https://」あるいは「http://」の入力は不要です。

5

電話帳サービスの「ログインID」を入力します。

6

電話帳サービスの「パスワード」を入力します。


7

「SSL接続」を[オン]にします。


# 電話帳サービス設定連携設定

## 電話帳サービス設定を利用する


設定の確認を行います。



### <成功した場合>



### <失敗した場合>



7 [接続] をクリックします。

- 「認証に成功しました」と表示されれば正しく設定されています。
- エラーメッセージが表示された場合はネットワークに接続されていないか「ログインID」「パスワード」「サーバ」の設定が誤っている可能性がありますので、設定をご確認いただき、再度実施してください。

#### 【「連絡とれるくん」認証方式に関する注意】

Smart PBXは「連絡とれるくん」の「SAML 認証」に対応していません。電話帳サービス設定で連絡とれるくんを設定する際は、連絡とれるくんの認証設定を「ローカル認証」に設定してください。